

جدول راهنمای انواع واکسن های کووید ۱۹ و پیگیری ایمنی زایی پس از تزریق واکسن

- لازم به توضیح است که بررسی آنتی بادی ایمن کننده، بهتر است حداقل ده روز پس از تزریق دوز دوم واکسن انجام شود.
- انجام تست **SARS-COV2 Neutralizing Ab (Total)** در کنار حداقل یکی از تست های ذکر شده در جدول فوق، جهت رسیدن به نتیجه دقیق تر، الزامی است.

ساختار واکسن	نام تولید کننده	کشور سازنده	اثربخشی	تعداد دوز	فواصل دوزها	نحوه نگهداری	تست های مناسب جهت پیگیری ایمنی زایی
ویروس غیر فعال شده	Sino Vac	چین	۵۰٪	۲	۳ هفته	۲-۸ C°	SARS-COV2 Anti RBD SARS-COV2 Anti Spike SARS-COV2 IgG SARS-COV2 Neutralizing Ab (Total)
	Sinopharm	چین	۷۹٪	۲	۳ هفته	۲-۸ C°	
	Bharat Biotech	هند	۸۰٪	۲	۳ هفته	۲-۸ C°	
وکتور ویروسی (غیر تکثیر شونده)	Gamaleya	روسیه	۹۱٪	۲	۴ هفته	۲-۸ C°	SARS-COV2 Anti Spike SARS-COV2 Neutralizing Ab (Total)
	Oxford/Astrazeneca	انگلستان	۸۲٪	۲	۴-۱۲ هفته	۲-۸ C°	
	Johanson & Johanson	آمریکا	۷۳٪	۱	-	۲-۸ C°	
mRNA ویروسی	Moderna + NIAID	آمریکا	۹۴,۱٪	۲	۴ هفته	-۲۰ C°	SARS-COV2 Anti RBD SARS-COV2 Anti Spike SARS-COV2 Neutralizing Ab (Total)
	BIONTech/Pfizer	آمریکا و آلمان	۹۵٪	۲	۳ هفته	-۷۰ C°	
ذرات شبیه ویروس (زیر جزء پروتئینی)	Novovax	آمریکا	۸۹٪	۲	۳ هفته	۲-۸ C°	SARS-COV2 Anti RBD SARS-COV2 Anti Spike SARS-COV2 Neutralizing Ab (Total)